

-GERI TEPMESİZ LANCER



İlerleyen birliklerin yolunu kapatmak için yerleştirilebilen çift yönlü bir hurda parçası lançeri.

GEREKLİ MALZEME:

Demir su borusu yaklaşık 4 ft. (1 metre) uzunluğunda ve 2 ila 4 inç. (5 ila 10 cm) çapında

Siyah barut (ticari) veya topçu iticisi yaklaşık 1/2 lb. (200 gram)

Güvenlik veya Doğaçlama fünye (Bölüm VI, No. 7) veya doğaçlama elektrik ateşleyici (Bölüm VI, No. 2)

Taşlar ve / veya metal hurda parçaları yaklaşık 1/2 inç. (1 cm) çapında - yaklaşık 1 lb. (400 gms) toplam


tıkaç için 4 bez, her biri yaklaşık 20 inç. 20'ye kadar. (50 cm x 50 cm)

Tel

Kağıt veya bez

NOT: Su borusunda çatlak veya kusur bulunmadığından emin olun.


1. İtici ve ateşleyiciyi kağıt veya bez içine yerleştirin ve içeriğin dökülememesi için iple bağlayın.



2. Paketlenmiş itici ve ateşleyiciyi borunun ortasına yerleştirin. Ateşleme kablolarını borunun bir ucundan dışarı çekin.

3. Borunun her ucuna bir bez parçası doldurun ve kullanarak hafifçe doldurun; düz uçlu bir çubuk kullanarak.

4. Borunun her iki ucuna taş ve / veya hurda metal yerleştirin. Her iki tarafta da aynı ağırlıkta malzeme kullanıldığından emin olun.



5. Borunun her iki ucuna bir bez parçası yerleştirin ve daha önce olduğu gibi sıkıca paketleyin.

KULLANMA :

1. Hurda madenini bir ağaca yerleştirin veya düşmanın yoluna yönlendirin. Ateşleme kablosunu ateşleme devresine takın. Geri tepmesiz lançer şimdi ateşlemeye hazır.

2. Fünne yerine emniyetli veya doğaçlama fünne kullanılıyorsa, sigortayı paketlenmiş iticiye borunun ortasında açılan bir delikten yerleştirin. Ateşe hazır olduğunda sigortanın serbest ucunu yakınız. Normal gecikme süresini başlatın.

Dikkat: Fırlatıcının her iki ucundan hurda atılacaktır.

not : bu yazı aşağıdaki kaynağın bir kısmının çevirisidir

kaynak: <https://archive.org/details/milmanual-tm-31-210-improvised-munitions-handbook/>